

## IE\_UGOV\_CO07\_Inventario\_Gestione\_v5.1

Nome della tabella	Nome della colonna	Datatype	NULL	Significato del campo	Ateneo
<b>IE01_MIG_PARAMETRI</b> <i>Tabella riempita dall'università, contenente i parametri necessari per quel run di migrazione</i>	USR_MOD	VARCHAR2(255)	NOT NULL	Specifica l'utenza con cui i dati sono inseriti nelle tabelle. Obbligatorio.	L'utenza con cui i dati sono inseriti nelle tabelle.
	DT_MOD	DATE	NOT NULL	Specifica la data con cui le tabelle di frontiera verranno inserite in U-GOV. Obbligatorio.	La data che vuole l'Ateneo. All'atto dell'importazione in U-GOV verrà modificata con SYSDATE. Può far comodo diversificarla per ogni run, avendo così una situazione in frontiera più comprensibile anche "ad occhio"
	ESERCIZIO_IMPORT	NUMBER(4)	NOT NULL	Esercizio in cui vengono inseriti i dati in U-GOV	L'esercizio in cui saranno inseriti i dati in U-GOV
	CD_INVENTARIO	VARCHAR2(10)	NULL	Codice dell'inventario da importare	Un valore tra quelli di V_IE_CO_INVENTARIO.CD_INVENT. L'inventario deve essere stato precedentemente aperto per quell'esercizio (esercizio_import); se NULL: tutti gli inventari
	NUMERAZIONE_ASSOLUTA	NUMBER(1)	NULL	Specifica se si vuole modificare la numerazione assoluta dei beni all'interno dell'Ateneo: se SI' (1) l'Ateneo deve fornire questo numero per ogni bene. Il valore normale è 0, cioè si utilizza quello assegnato dall'applicazione.	
	VERSIONE	VARCHAR2(20)	NULL	Versione del prodotto CO	Versione del prodotto CO
	NOME_AMBIENTE	VARCHAR2(50)	NULL	Identificativo dell'Ateneo, codice MURST, 70nnn	Identificativo dell'Ateneo, codice MURST, 70nnn
<b>IE01_MIG_INVENTARIO CO07_INVENTARIO</b> <i>Elenco di tutti gli inventari i cui beni verranno importati</i>	CD_INVENT	VARCHAR2(10)	NOT NULL	Codice dell'inventario	Codice dell'inventario.
	DS_INVENT	VARCHAR2(255)	NULL	Descrizione inventario	Codice dell'inventario
	NR_BENE_INI	NUMBER(10)	NULL	Identificativo del progressivo che dovrà assumere il primo bene caricato sull'inventario di riferimento. Il default è 1. Fino a quando non siano stati effettuati caricamenti di beni, è sempre possibile modificare tale valore	Identificativo del progressivo che dovrà assumere il primo bene caricato sull'inventario di riferimento. Il default è 1. Fino a quando non siano stati effettuati caricamenti di beni, è sempre possibile modificare tale valore. In fase di migrazione va indicato qui un numero che sia maggiore del numero dei beni migrati dalla precedente applicazione. Ad esempio: se per l'inventario CENTRALE si pensa di migrare 593 beni, mettere qui 594 o 1000 per sicurezza. L'applicazione comincerà a caricare beni, per quell'inventario, con 595 o 1001.

## IE\_UGOV\_CO07\_Inventario\_Gestione\_v5.1

	CD_UA_BUDGET	VARCHAR2(100)	NULL	Codice identificativo completo di una Unità Analitica con autonomia di budget, relativo a quell'inventario Se avvalorato questo codice sarà usato per tutti i beni di quell'inventario. N.B.: I due campi vanno avvalorati (o no) contemporaneamente	Codice identificativo completo di una Unità Analitica con autonomia di budget. Deve essere un valore tra quelli in V_IE_CO_UA_ESE.CD_UA, con esercizio = esercizio import, e FL_AUT_BUDGET = 1
	CD_UA	VARCHAR2(100)	NULL	Codice identificativo completo di una Unità Analitica, relativo a quell'inventario Se avvalorato questo codice sarà usato per tutti i beni di quell'inventario.. N.B.: I due campi vanno avvalorati (o no) contemporaneamente	Codice identificativo completo di una Unità Analitica. Deve essere un valore tra quelli in V_IE_CO_UA.CD_UA, con esercizio_ini <= esercizio import <= esercizio_fin
	CD_UBIC_INDEF		NULL	Codice identificativo della ubicazione associata per default a quell'inventario Se avvalorato e l'assegnazione dell'ubicazione è obbligatoria questo codice sarà usato per tutti i beni di quell'inventario cui non è stato assegnato uno spazio	Codice identificativo della ubicazione associata per default a quell'inventario. Se specificata, deve essere un valore tra quelli in CO07_AS_INVENT_UBIC.CD_UBICAZIONE e CD_INVENT = a quello che si sta facendo
	USR_MOD	VARCHAR2(255)	NOT NULL	Codice alfanumerico dell'utente che risulterà originatore del documento.	Lo stesso valore specificato nella tabella IE01_MIG_PARAMETRI. Può essere modificato ad ogni run, per distinguerli tra di loro.
	DT_MOD	DATE	NOT NULL	La data in cui il documento è scritto in U-GOV.	Lo stesso valore specificato nella tabella IE01_MIG_PARAMETRI. Può essere modificato ad ogni run, per distinguerli tra di loro. All'atto dell'importazione in U-GOV verrà modificata con SYSDATE. Può far comodo diversificarla per ogni run, avendo così una situazione in frontiera più comprensibile anche "ad occhio"
<b>IE01_MIG_BUONO_CAR_SCAR</b> <b>CO07_BUONO_CAR_SCAR</b>  Lista delle testate dei buoni di carico insistenti sugli inventari	ID_BUONO_CAR_SCAR	NUMBER(10)	NOT NULL	Identificativo numerico inserito dalla procedura di scrittura. E' un numero che viene incrementato per ogni record che si inserisce, lega i documenti tra loro e si incrementa di 1 ad ogni documento inserito, ma NON ricomincia MAI da 1: ogni run di scrittura parte dall'ultimo valore + 1 scritto dal run precedente.	Sequenza di EXP, creata dall'Ateneo nel suo sistema
	CD_INVENT	VARCHAR2(10)	NOT NULL	Codice dell'inventario	Un valore tra quelli di V_IE_CO_INVENTARIO.CD_INVENT. L'inventario deve essere stato precedentemente aperto per quell'esercizio (esercizio_import)
	ESERCIZIO	NUMBER(4)	NOT NULL	Esercizio di riferimento	Esercizio di riferimento, deve essere = esercizio_import
	CD_TIPO_CARICO_SCARICO	VARCHAR2(10)	NOT NULL	Codice del tipo di carico	Codice del tipo di carico. Deve essere un valore in V_IE_CO_TIPO_CARICO_SCARICO.CD_TIPO_CARICO_SCARICO con DT_ANNULLAMENTO NULL o >= 01/01/esercizio_import

IE\_UGOV\_CO07\_Inventario\_Gestione\_v5.1

	DS_BUONO_CAR_SCAR	VARCHAR2(100)	NULL	Descrizione del buono	Descrizione del buono	
	PROVENIENZA	VARCHAR2(200)	NULL	Provenienza del bene	Provenienza del bene, ad esempio: Inventario XXX	
	USR_MOD	VARCHAR2(255)	NOT NULL	Codice alfanumerico dell'utente che risulterà originatore del documento.	Lo stesso valore specificato nella tabella IE01_MIG_PARAMETRI. Può essere modificato ad ogni run, per distinguerli tra di loro.	
	DT_MOD	DATE	NOT NULL	La data in cui il documento è scritto in U-GOV.	Lo stesso valore specificato nella tabella IE01_MIG_PARAMETRI. Può essere modificato ad ogni run, per distinguerli tra di loro. All'atto dell'importazione in U-GOV verrà modificata con SYSDATE. Può far comodo diversificarla per ogni run, avendo così una situazione in frontiera più comprensibile anche "ad occhio"	
	MIGRATO Questo campo esiste solo in frontiera	CHAR(1)	NULL	Indica se il documento è stato importato in U-GOV. La procedura controlla questo campo per decidere se importare o meno i record con quell'ID.	Se NULL: la procedura di migrazione prima cancella e poi riesporta quel record Se = 'S': la procedura di migrazione NON riesporta quel record, perché è già stato inserito in U-GOV L'Ateneo deve lasciare questo campo NULL	
	<b>IE01_MIG_INVENTARIO_BENI CO07_INVENTARIO_BENI</b>  <i>Dettagli relativi ai beni caricati in inventario</i>  <b>Questa tabella deve avere lo stesso numero di record di IE01_MIG_BUONO_CAR_SCAR</b>	ID_INVENTARIO_BENI	NUMBER(10)	NOT NULL	E' l'ID inserito dalle procedure di EXP necessario alle procedure di IMP per recuperare/legare i dati tra loro	utilizzato per legare le testate ed i dettagli, sequenza di EXP dei dettagli, lo stesso di IE01_MIG_BUONO_CAR_SCAR.ID_BUONO_CAR_SCAR
	ID_BUONO_CAR_SCAR_DET	NUMBER(10)	NOT NULL	E' l'ID inserito dalle procedure di EXP necessario alle procedure di IMP per recuperare/legare i dati tra loro	utilizzato per legare le testate ed i dettagli, sequenza di EXP dei dettagli, lo stesso di IE01_MIG_BUONO_CAR_SCAR.ID_BUONO_CAR_SCAR	
	CD_INVENT	VARCHAR2(10)	NOT NULL	Codice identificativo dell'inventario	un valore tra quelli in V_IE_CO_INVENTARIO.CD_INVENT	
	CD_UO_RIF Solo frontiera	VARCHAR2(60)	NULL	Codice identificativo univoco della UO di riferimento del bene. Necessario per l'eventuale trasferimento del bene da un inventario ad un altro.	un valore tra quelli in V_IE_AC_UO_BASE.CD_NODO	
	PG_BENE	NUMBER(10)	NOT NULL	Progressivo cioè il numero che identifica il bene all'interno di un inventario	sequenza interna a livello di inventario, parte da 1 ad ogni nuovo inventario, e poi si aggiunge sempre 1; oppure copia del valore dell'inventario precedente. Deve comunque essere sempre PG_BENE < V_IE_CO_INVENTARIO.NR_BENE_INI	

## IE\_UGOV\_CO07\_Inventario\_Gestione\_v5.1

PG_BENE_SUB Se PG_BENE_SUB <> 0 deve avere la sua testata ed il suo dettaglio!!!!	NUMBER(5)	NOT NULL	Progressivo cioè il Numero che identifica il bene accessorio all'interno di un inventario: se = 0 identifica il bene primario, se > 0 identifica il bene accessorio DEVE esistere sempre un record con PG_BENE_SUB=0	Esiste il bene accessorio? Se no: sempre 0, se si: progressivo partendo da 1 per i beni accessori, oppure copia del valore nella procedura precedente
PG_BENE_ASSOLUTO	NUMBER(10)	NULL	Progressivo cioè il numero che identifica il bene all'interno dell'Ateneo, deve essere un numero < del primo bene registrato tramite l'applicazione UGOV.	Deve essere avvalorato SOLO se il campo NUMERAZIONE_ASSOLUTA della tabella IE01_MIG_PARAMETRI è stato avvalorato ad 1.
DS_BENE	VARCHAR2(400)	NOT NULL	Descrizione del bene	Descrizione del bene
VALORE_CONVENZIONALE	NUMBER(15,2)	NOT NULL	Valore convenzionale del bene. Ad esempio il valore di copertina dei libri che vengono caricati però con un valore diverso (per sconto ecc...)	Valore convenzionale del bene. Ad esempio il valore di copertina dei libri che vengono caricati però con un valore diverso (per sconto ecc...). Deve essere sempre avvalorato
CD_CATEG_GRUPPO	VARCHAR2(50)	NOT NULL	Codice identificativo della categoria-gruppo inventariale. La codifica è organizzata in una struttura ad albero: 1 livello = Categoria inventariale. Dal 2 livello in poi a libera configurazione utente; gruppo di appartenenza del bene nell'ambito di una data categoria inventariale N.B.: DEVE essere sempre l'ultima foglia dell'albero	Un parametro di inizializzazione di UGOV, variabile da Ateneo ad Ateneo, definisce la obbligatorietà o meno dell'uguaglianza tra il gruppo del bene principale ed i sub. Deve essere un valore in V_IE_CO_CATEG_GRP_INVENT.CD_CATEG_GRUPPO
DT_INI_AMMORTAMENTO	DATE	NULL	Data di inizio dell'ammortamento del bene. N.B.: DEVE essere avvalorato se il bene appartiene ad una categoria che prevede l'ammortamento, altrimenti val lasciato NULL.	Data di inizio dell'ammortamento del bene. DEVE essere NULL se il FL_AMMORTAMENTO della categoria del bene in UGOV è impostato a 0. <i>La data di inizio ammortamento NON può essere INFERIORE alla data di inizio dell'esercizio in cui si importano i beni. Se lo è la procedura inserirà 31/12/esercizio_import.</i>
CONDIZIONE_BENE Solo frontiera	VARCHAR2(100)	NULL	Descrittore della condizione bene	Descrittore della condizione bene, se avvalorato un valore tra quelli in V_IE_CO_CONDIZ_BENI.DS_CONDIZ_BENE
CD_UBICAZIONE	VARCHAR2(50)	NULL	Codice identificativo dell'ubicazione inventariale. La codifica può essere organizzata in una struttura ad albero N.B.: DEVE essere avvalorato se per l'Ateneo l'ubicazione del bene è obbligatoria; può essere NULL solo se si è scelta l'opzione di una ubicazione generica per ogni inventario nella tabella IE01_MIG_INVENTARIO	Codice identificativo dell'ubicazione inventariale. La codifica è organizzata in una struttura ad albero. Un parametro di inizializzazione di UGOV, variabile da Ateneo ad Ateneo, ne definisce la obbligatorietà o meno. Se avvalorato, un valore tra quelli di V_IE_CO_AS_INVENT_UBIC
RESPONSABILE_UBICAZIONE Solo frontiera	VARCHAR2(30)	NULL	Codice fiscale / partita iva del responsabile dell'ubicazione alla data di inserimento del bene, altrimenti il codice esterno con cui quell'anagrafica è riconosciuta in U-GOV: CD_CIA	Codice fiscale / partita iva del responsabile dell'ubicazione alla data di inserimento del bene, altrimenti il codice esterno con cui quell'anagrafica è riconosciuta in U-GOV: CD_CIA

## IE\_UGOV\_CO07\_Inventario\_Gestione\_v5.1

	FL_BENE_USATO	NUMBER(1)	NOT NULL	Indicatore di bene usato. Dominio: 0 = Bene nuovo 1 = Bene usato	Indicatore di bene usato. Dominio: 0 = Bene nuovo 1 = Bene usato
	FL_INTERESSE_STORICO	NUMBER(1)	NOT NULL	Indicatore di bene di interesse storico. Dominio: 0 = Bene senza interesse storico 1 = Bene di interesse storico	Indicatore di bene di interesse storico. Dominio: 0 = Bene senza interesse storico 1 = Bene di interesse storico
	FL_ESENZIONE_DOGANALE	NUMBER(1)	NOT NULL	Indicatore di bene in esenzione doganale. Dominio: 0 = Bene non in esenzione doganale 1 = Bene in esenzione doganale	Indicatore di bene in esenzione doganale. Dominio: 0 = Bene non in esenzione doganale 1 = Bene in esenzione doganale
	CD_CONVENZ_BENE	VARCHAR2(5)	NULL	Codice della convenzione del bene.	Codice della convenzione del bene. Se avvalorato, un valore tra quelli in V_IE_CO_CONVENZ_BENI.CD_CONVENZ_BENE
	DT_GARANZIA_DA	DATE	NULL	Periodo garanzia da	Periodo garanzia da
	DT_GARANZIA_A	DATE	NULL	Periodo garanzia a	Periodo garanzia a
	DT_ULTIMO_INVENTARIO_FISICO	DATE	NULL	Data di ultima ricognizione	Data di ultima ricognizione
	ANNO_FABBRICAZIONE	NUMBER(4)	NULL	Anno di fabbricazione. Deve essere avvalorato nel caso in cui il calcolo degli ammortamenti sia eseguito dalla procedura di IMPORT	Anno di fabbricazione
	MARCA	VARCHAR2(50)	NULL	Marca del bene	Marca del bene
	FORNITORE Solo frontiera	VARCHAR2(30)	NULL	Il fornitore	Codice fiscale e/o partita iva del fornitore se è univoco, altrimenti il codice esterno con cui quell'anagrafica è riconosciuta in U-GOV: CD_CIA
	NUMERO_SERIALE	VARCHAR2(50)	NULL	Numero seriale identificativo del bene	Numero seriale identificativo del bene
	NOTE	VARCHAR2(400)	NULL	NOTE	NOTE
	ID_BENE_RIF	NUMBER(15)	NULL	Identificativo del bene di riferimento	Eventuale identificativo del bene di riferimento: se è presente deve fare riferimento ad un valore tra quelli in IE01_MIG_INVENTARIO_BENI.ID_INVENTARIO_BENI
	CD_IMMIBILIZZAZIONE Solo frontiera	VARCHAR2(10)	NULL	Codice alfanumerico della Immobilizzazione. N.B.: DEVE essere avvalorato se il bene appartiene ad una categoria che prevede l'ammortamento, altrimenti deve essere lasciato NULL. Dall'esercizio 2015 la donazione prevede ammortamento	Codice alfanumerico Immobilizzazione, deve essere NULL solo se il FL_AMMORTAMENTO della categoria del bene in UGOV è impostato a 0. Se avvalorato: un valore tra quelli in V_IE_CO_IMMIBILIZZAZIONE.CD_IMMIBILIZZAZIONE, con esercizio = esercizio_import
	NUM_BUONO_CARICO_MIGRATO	VARCHAR2(100)	NULL	Numero del buono di carico che ha originariamente caricato il bene migrato.	Numero del buono di carico che ha originariamente caricato il bene migrato. L'Ateneo dovrebbe inserire qui informazioni atte a riconoscere il bene presenti nella precedente procedura
	DT_BUONO_CARICO_MIGRATO	DATE	NULL	Data del buono di carico che ha originariamente caricato il bene	Data del buono di carico che ha originariamente caricato il bene: se l'Ateneo non avvalora il campo verrà inserita la data 31/12/esercizio_import
	CIB	VARCHAR2(20)	NULL	Codice ingresso bene Deve essere obbligatoriamente un numero	Codice ingresso bene

## IE\_UGOV\_CO07\_Inventario\_Gestione\_v5.1

	USR_MOD	VARCHAR2(255)	NOT NULL	Codice alfanumerico dell'utente che risulterà originatore del documento.	Lo stesso valore specificato nella tabella IE01_MIG_PARAMETRI. Può essere modificato ad ogni run, per distinguerli tra di loro.
	DT_MOD	DATE	NOT NULL	La data in cui il documento è scritto in U-GOV.	Lo stesso valore specificato nella tabella IE01_MIG_PARAMETRI. Può essere modificato ad ogni run, per distinguerli tra di loro. All'atto dell'importazione in U-GOV verrà modificata con SYSDATE. Può far comodo diversificarla per ogni run, avendo così una situazione in frontiera più comprensibile anche "ad occhio"
	MIGRATO Questo campo esiste solo in frontiera	CHAR(1)	NULL	Indica se il documento è stato importato in U-GOV. La procedura controlla questo campo per decidere se importare o meno i record con quell'ID.	Se NULL: la procedura di migrazione prima cancella e poi riesporta quel record Se = 'S': la procedura di migrazione NON riesporta quel record, perché è già stato inserito in U-GOV
<b>IE01_MIG_POSSESSORE_BENE CO07_POSSESSORE_BENE</b>  <i>Questa tabella indica chi materialmente ha il possesso del bene indicando appunto il possessore (consegnatario) con la relativa data inizio e fine validità</i>	ID_POSSESSORE_BENE	NUMBER(10)	NOT NULL	Identificativo numerico assegnato dal sistema.	Sequenza di EXP, parte da 1 all'inizio dell'EXP/IMP, non viene mai riassegnata
	ID_INVENTARIO_BENI	NUMBER(10)	NOT NULL	E' l'ID inserito dalle procedure di EXP necessario alle procedure di IMP per recuperare/legare i dati tra loro	Lo stesso valore di IE10_MIG_INVENTARIO_BENI.ID_INVENTARIO_BENI
	POSSESSORE Solo frontiera	VARCHAR2(30)	NULL	Il possessore del bene	Codice fiscale e/o partita iva del possessore se è univoco, altrimenti il codice esterno con cui quell'anagrafica è riconosciuta in U-GOV: CD_CIA
	DT_INI_VAL	DATE	NOT NULL	Data inizio validità dell'associazione	Data inizio validità dell'associazione
	DT_FIN_VAL	DATE	NOT NULL	Data fine validità dell'associazione	Data fine validità dell'associazione
	USR_MOD	VARCHAR2(255)	NOT NULL	Codice alfanumerico dell'utente che risulterà originatore del documento.	Lo stesso valore specificato nella tabella IE01_MIG_PARAMETRI. Può essere modificato ad ogni run, per distinguerli tra di loro.
	DT_MOD	DATE	NOT NULL	La data in cui il documento è scritto in U-GOV.	Lo stesso valore specificato nella tabella IE01_MIG_PARAMETRI. Può essere modificato ad ogni run, per distinguerli tra di loro. All'atto dell'importazione in U-GOV verrà modificata con SYSDATE. Può far comodo diversificarla per ogni run, avendo così una situazione in frontiera più comprensibile anche "ad occhio"

## IE\_UGOV\_CO07\_Inventario\_Gestione\_v5.1

	MIGRATO Questo campo esiste solo in frontiera	CHAR(1)	NULL	Indica se il documento è stato importato in U-GOV. La procedura controlla questa campo per decidere se importare o meno I record con quell'ID.	Se NULL: la procedura di migrazione prima cancella e poi riesporta quel record Se = 'S': la procedura di migrazione NON riesporta quel record, perché è già stato inserito in U-GOV
<b>IE01_MIG_MOVIMENTO_BENE</b> <b>CO07_MOVIMENTO_BENE</b>	ID_MOVIMENTO_BENE  Contiene tutti i movimenti di inventario quali ad esempio il carico e lo scarico dei beni  <b>Questa tabella deve avere lo stesso numero di record di IE01_MIG_BUONO_CAR_SCAR</b>	NUMBER(10)	NOT NULL	E' l'ID inserito dalle procedure di EXP necessario alle procedure di IMP per recuperare/legare I dati tra loro	utilizzato per legare le testate ed I dettagli, sequenza di EXP dei dettagli, lo stesso di IE01_MIG_BUONO_CAR_SCAR.ID_BUONO_CAR_SCAR
	ID_BUONO_CAR_SCAR_DET	NUMBER(10)	NOT NULL	E' l'ID inserito dalle procedure di EXP necessario alle procedure di IMP per recuperare/legare I dati tra loro	Lo stesso valore di IE01_MIG_BUONO_CAR_SCAR.ID_BUONO_CAR_SCAR
	ID_INVENTARIO_BENI	NUMBER(10)	NOT NULL	E' l'ID inserito dalle procedure di EXP necessario alle procedure di IMP per recuperare/legare I dati tra loro	Sequenza di EXP, per legare, lo stesso di IE01_MIG_INVENTARIO_BENI.ID_INVENTARIO_BENI
	TI_CAMPO_ATTIVITA	CHAR(1)	NOT NULL	Campo di attività. Può assumere i seguenti valori: I = Istituzionale C = Commerciale P = Promiscuo	Campo di attività. Può assumere i seguenti valori: I = Istituzionale C = Commerciale P = Promiscuo
	AMM_PRINCIPALE Del record "originale"	NUMBER(15,2)	NOT NULL	Ammontare principale.	Ammontare principale; eventualmente può essere ricavato dalla procedura originale come valore totale - valore scaricato. Se il bene è stato COMPLETAMENTE AMMORTIZZATO: si metterà qui il valore iniziale del bene = al valore ammortizzato
	AMM_AMMORTIZZATO Per il record 'AMMORT_ORD' Solo frontiera	NUMBER(15,2)	NULL	Valore ammortizzato	Se <> 0: il record relativo a IE01_MIG_INVENTARIO_BENI deve avere un CD_CATEG_GRUPPO in UGOV il cui FL_AMMORTAMENTO è = 1, se = 0, deve essere FL_AMMORTAMENTO = 0, altrimenti errore E N.B.: se AMM_PRINCIPALE e AMM_AMMORTIZZATO sono entrambi = 0 o sono = tra loro il FL_AMMORTAMENTO può essere sia 0 sia 1.
	AMM_IVA_DETR	NUMBER(15,2)	NULL	Ammontare iva detraibile	Ammontare iva detraibile.
	AMM_IVA_PRORATA	NUMBER(15,2)	NULL	Ammontare iva pro rata	Ammontare iva pro rata.
	AMM_IVA_INDETR	NUMBER(15,2)	NULL	Ammontare iva indetraibile. Significativo ed obbligatorio solo in attività istituzionale. In questo caso l'Ateneo lo deve avvalorare	Ammontare iva indetraibile. Significativo ed obbligatorio solo in attività istituzionale, negli altri casi è NULL.

IE\_UGOV\_CO07\_Inventario\_Gestione\_v5.1

	USR_MOD	VARCHAR2(255)	NOT NULL	Codice alfanumerico dell'utente che risulterà originatore del documento.	Lo stesso valore specificato nella tabella IE01_MIG_PARAMETRI. Può essere modificato ad ogni run, per distinguerli tra di loro.
	DT_MOD	DATE	NOT NULL	La data in cui il documento è scritto in U-GOV.	Lo stesso valore specificato nella tabella IE01_MIG_PARAMETRI. Può essere modificato ad ogni run, per distinguerli tra di loro. All'atto dell'importazione in U-GOV verrà modificata con SYSDATE. Può far comodo diversificarla per ogni run, avendo così una situazione in frontiera più comprensibile anche "ad occhio"
	MIGRATO Questo campo esiste solo in frontiera	CHAR(1)	NULL	Indica se il documento è stato importato in U-GOV. La procedura controlla questo campo per decidere se importare o meno i record con quell'ID.	Se NULL: la procedura di migrazione prima cancella e poi riesporta quel record Se = 'S': la procedura di migrazione NON riesporta quel record, perché è già stato inserito in U-GOV
<b>IE01_MIG_REL_INV_BENI_AMMORT CO07_AS_INV_BENI_AMMORT</b>  <i>Questa tabella indica a che tipi di ammortamento può essere soggetto il bene,  Il record NON deve essere scritto se il FL_AMMORTAMENTO del CD_CATEG_GRUPPO di CO07_CATEG_GRP_INVENT del record corrispondente di IE01_MIG_INVENTARIO_BENI è = 0</i>	ESERCIZIO	NUMBER(4)	NOT NULL	Esercizio di riferimento	Esercizio di riferimento, deve essere = esercizio_import
	ID_INVENTARIO_BENI	NUMBER(10)	NOT NULL	E' l'ID inserito dalle procedure di EXP necessario alle procedure di IMP per recuperare/legare i dati tra loro	qui va scritto lo stesso valore di IE01_MIG_INVENTARIO_BENI.ID_INVENTARIO_BENI
	TI_AMM_FIN_ECO	VARCHAR2(1)	NOT NULL	Tipo Ammortamento Finanziario o Economico. Per una data categoria e gruppo in un esercizio deve essere univoco il riferimento al tipo ammortamento finanziario o economico. E = Economico F = Finanziario	Tipo Ammortamento Finanziario o Economico. Per una data categoria e gruppo in un esercizio deve essere univoco il riferimento al tipo ammortamento finanziario o economico. E = Economico F = Finanziario
	CD_ANNI_AMMORTAMENTO	VARCHAR2(10)	NOT NULL	Codice univoco del tipo di annualità dell'ammortamento N.B.: I due campi IE01_MIG_INVENTARIO_BENI.DT_INI_AMMORTAMENTO e CD_ANNI_AMMORTAMENTO, se relativi ad un bene soggetto ad ammortamento, devono essere avvalorati contemporaneamente.	Codice univoco del tipo di annualità dell'ammortamento, deve essere un valore tra quelli di V_IE_CO_ANNI_AMMORTAMENTO.CD_ANNI_AMMORTAMENTO. In applicazione deve esistere la relazione tra il codice dell'ammortamento e la categoria dell'ammortamento per l'esercizio in questione

## IE\_UGOV\_CO07\_Inventario\_Gestione\_v5.1

	USR_MOD	VARCHAR2(255)	NOT NULL	Codice alfanumerico dell'utente che risulterà originatore del documento.	Lo stesso valore specificato nella tabella IE01_MIG_PARAMETRI. Può essere modificato ad ogni run, per distinguerli tra di loro.	
	DT_MOD	DATE	NOT NULL	La data in cui il documento è scritto in U-GOV.	Lo stesso valore specificato nella tabella IE01_MIG_PARAMETRI. Può essere modificato ad ogni run, per distinguerli tra di loro. All'atto dell'importazione in U-GOV verrà modificata con SYSDATE. Può far comodo diversificarla per ogni run, avendo così una situazione in frontiera più comprensibile anche "ad occhio"	
	MIGRATO Questo campo esiste solo in frontiera	CHAR(1)	NULL	Indica se il documento è stato importato in U-GOV. La procedura controlla questo campo per decidere se importare o meno i record con quell'ID.	Se NULL: la procedura di migrazione prima cancella e poi riesporta quel record Se = 'S': la procedura di migrazione NON riesporta quel record, perché è già stato inserito in U-GOV	
	<b>IE01_MIG_REL_INV_BENI_COORD_ANA CO07_AS_INV_BENI_COORD_ANA</b>  <i>Contiene le informazioni delle coordinate analitiche del bene.</i>  <i>Rimane 1 ↔ 1 o 1 → + nel caso di per_rip_analitico &lt; 1. La somma deve fare 1.</i>  <b><i>Il record NON viene scritto se il FL_AMMORTAMENTO del CD_CATEG_GRUPPO di CO07_CATEG_GRP_INVENT del record corrispondente di IE01_MIG_INVENTARIO_BENI è = 0</i></b>	ID_INVENTARIO_BENI	NUMBER(10)	NOT NULL	E' l'ID inserito dalle procedure di EXP necessario alle procedure di IMP per recuperare/legare i dati tra loro	qui va scritto lo stesso valore di IE01_MIG_INVENTARIO_BENI.ID_INVENTARIO_BENI
	PER_RIP_ANALITICO	NUMBER(9,8)	NOT NULL	Percentuale di ripartizione analitica, normalmente 1.	Percentuale di ripartizione analitica: può variare da 0,1 ad 1. Se è 1: 1 record in questa tabella, se < 1: è indispensabile che compaiano qui tanti record con = ID_INVENTARIO_BENI la cui somma del campo PER_RIP_ANALITICO è 1.	
	CD_UA_BUDGET	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Codice identificativo completo di una Unità Analitica.	Codice identificativo completo di una Unità Analitica con autonomia di budget. Deve essere un valore tra quelli in V_IE_CO_UA_ESE.CD_UA, con esercizio = esercizio import, e FL_AUT_BUDGET = 1	
	CD_UA	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Codice identificativo completo di una Unità Analitica.	Codice identificativo completo di una Unità Analitica. Deve essere un valore tra quelli in V_IE_CO_UA.CD_UA, con esercizio_ini <= esercizio import <= esercizio_fin	

## IE\_UGOV\_CO07\_Inventario\_Gestione\_v5.1

	CD_VOCE_COAN Solo frontiera	VARCHAR2(50)	NULL	Identificativo completo della voce.	Identificativo completo della voce del piano dei conti COAN, deve essere un valore tra quelli in V_IE_CO_PDC_COAN.CD_VOCE_COAN, con esercizio = esercizio import
	TIPO_DIM_ANA	NUMBER(10)	NULL	Identificativo del tipo di dimensione analitica. Sono presenti i soli identificativi delle radici delle diverse strutture di dimensioni analitiche. <b>E' OBBLIGATORIO se l'Ateneo ha configurato le DIMENSIONI analitiche.</b> <b>N.B. I 2 campi TIPO_DIM_ANA e CD_DIM_ANA devono essere NULL o avvalorati sempre entrambi.</b> <b>E' un campo numerico, uguale per tutto l'inventario per l'esercizio import</b>	Identificativo del tipo di dimensione analitica, Sono presenti i soli identificativi delle radici delle diverse strutture di dimensioni analitiche. Se avvalorato deve essere un valore tra quelli in V_IE_CO_DIM_ANA_CFG.ID_DIM_ANA Attenzione: è un campo numerico
	CD_DIM_ANA Solo frontiera	VARCHAR2(50)	NULL	Identificativo completo di una voce di dimensioni analitiche. <b>E' OBBLIGATORIO se l'Ateneo ha configurato le DIMENSIONI analitiche.</b> <b>N.B. I 2 campi TIPO_DIM_ANA e CD_DIM_ANA devono essere NULL o avvalorati sempre entrambi.</b>	Identificativo completo di una voce di dimensioni analitiche, deve essere un valore tra quelli in V_IE_CO_DIM_ANALITICHE.CD_DIM_ANA, con esercizio = esercizio import
	CD_PROGETTO Solo frontiera	VARCHAR2(60)	NULL	Identificativo completo del progetto.	Identificativo completo del progetto, se avvalorato deve essere un valore tra quelli in V_IE_PJ01_PROGETTI.CD_PROGETTO, con DT_INI_VALIDITA <= esercizio_import <= anno (DT_FIN_VALIDITA)
	CD_UNITA_LAVORO Solo frontiera	VARCHAR2(10)	NULL	Workpackage del progetto	Workpackage del progetto, se avvalorato deve esistere in V_IE_PJ01_UNITA_LAVORO.CD_UNITA_LAVORO, con DT_INI_VALIDITA <= esercizio_import <= anno (DT_FIN_VALIDITA)
	DT_INI_VAL	DATE	NULL	Data inizio validita dell'associazione Se non avvalorato la procedura inserisce 01/01/esercizio_import	Data inizio validita dell'associazione Valore suggerito: 01/01/esercizio_import
	DT_FIN_VAL	DATE	NULL	Data fine validita dell'associazione Se non avvalorato la procedura inserisce "infinito"	Data fine validita dell'associazione Valore suggerito: 02/02/2222 (infinito)
	USR_MOD	VARCHAR2(255)	NOT NULL	Codice alfanumerico dell'utente che risulterà originatore del documento.	Lo stesso valore specificato nella tabella IE01_MIG_PARAMETRI. Può essere modificato ad ogni run, per distinguerli tra di loro.

IE\_UGOV\_CO07\_Inventario\_Gestione\_v5.1

	DT_MOD	DATE	NOT NULL	La data in cui il documento è scritto in U-GOV.	Lo stesso valore specificato nella tabella IE01 MIG PARAMETRI. Può essere modificato ad ogni run, per distinguerli tra di loro. All'atto dell'importazione in U-GOV verrà modificata con SYSDATE. Può far comodo diversificarla per ogni run, avendo così una situazione in frontiera più comprensibile anche "ad occhio"
	MIGRATO Questo campo esiste solo in frontiera	CHAR(1)	NULL	Indica se il documento è stato importato in U-GOV. La procedura controlla questo campo per decidere se importare o meno i record con quell'ID.	Se NULL: la procedura di migrazione prima cancella e poi riesporta quel record Se = 'S': la procedura di migrazione NON riesporta quel record, perché è già stato inserito in U-GOV